

Oppgradering versjon 7.8 til versjon 8.0 server


Denne veiledningen gjelder for oppgradering fra versjon 7.8 til versjon 8.0 server 64 bit, hvor databasene ligger på SQL server. 32 bit følger samme oppgraderingsløp

Oppgraderingen må skje der Febdok server ble installert fra. Du kan ikke oppgradere Febdok server fra en Febdok klient. For du starter Febdok etter oppgraderingen må dere oppgradere SQL databasen. Bildene i denne veiledningen kommer fra Windows 10.


For å oppgradere versjon 7.8 til versjon 8 må du vite om du har 32 bit eller 64 bit. Du må benytte samme type ved oppgradering. Du kan ikke oppgradere 32 bit til 64 bit eller omvendt.

NB!! Du må også oppgradere klienten til versjon 8.0. Dette gjøres ved å avinstallere klienten og installere ny klient fra klientsetup mappe på server. Anbefaler at du avinstallerer versjon 7 klienten før du oppgraderer server.


Last ned versjon 8 fra våre nettsider, www.febdok.no.
Start installasjonsfilen.



Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.



Figur 2 Trykk "Neste".




Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.


- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjelder for Finland



Figur 4 Du må godkjennesluttbrukeravtalem før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.


Den ligger i Febdok mappen på server under mappen \Extra\LisensDoc




Figur 5 velg destinasjons mappe (UNC mappe)

Velg mappen på server der Febdok programmet er installert. Er du usikker kan du åpne en fil som heter FebdokInstallDir.txt i Klientsetup mappen. Kopier exec path fra første skråstrek.

Eksempel: \\servernavn\mappenavn



Figur 6 Trykk installer for å oppgradere Febdok




Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.

Trykk "fullfør".

SQL oppgradering.

Febdok har endret navn på produktbasen fra Febdok-Nelforeg til Febdok-ProductReg. Dette betyr at dere må overføre den nye produktbasen til SQL server.

Hvis du ikke gjør dette og starter Febdok får du følgende melding:



Figur 8 Febdok-ProductReg mangler på SQL server

Oppgradering av produktbasen

Navn	Endringsdato	Type	Størrelse
FebDok-ProductReg.accdb	07.10.2024 11:32	Microsoft Access ...	393 080 kB
FebDok-USEReg.accdb	03.03.2025 11:42	Microsoft Access ...	1 132 kB
FebEcaCert.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 220 kB
FebGui.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	2 023 kB
FebIfc.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	781 kB
FebInstReg.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	889 kB
FebMaint.exe	03.03.2025 08:40	Program	23 kB
FebObjects.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	751 kB
FebPd.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 133 kB
FebPreferences.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	209 kB
FebPrintClassLib.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	6 411 kB
FebSql.exe	03.03.2025 08:39	Program	83 kB
FebUpdate.exe	03.03.2025 08:39	Program	536 kB
FebUserAdmin.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	132 kB
FebUtil.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 045 kB
Gcef.Data.DataEngine.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	248 kB
Gcef.Data.ExpressionInfo.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	218 kB
Gcef.Data.VBFunctionLib.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	105 kB
GrapeCity.ActiveReports.Chart.dll	19.06.2023 10:48	Programutvidelse	678 kB
GrapeCity.ActiveReports.Chart.win.dll	19.06.2023 10:48	Programutvidelse	2 030 kB
GrapeCity.ActiveReports.Core.DataProvid...	19.06.2023 10:53	Programutvidelse	160 kB
GrapeCity.ActiveReports.Core.Document...	19.06.2023 10:57	Programutvidelse	348 kB

Figur 9 gå inn i Febdok mappen på server og start febSql.exe



Figur 10 Trykk start for å overføre.

Target SQL-server vil vise navnet på deres SQL server.



Figur 11 Databasen overføres.



Figur 12 Trykk done for å fullføre overførselen.


Start Febdok og logg på.



Figur 13 Logg på versjon 8.

Bruker pålogging for første gang i Febdok.

Første gangen du logger på med en bruker i Febdok versjon 8.0, må du akseptere en sluttbrukeravtale (gjelder ikke admin brukeren). Dette gjøres kun en gang per bruker. Hvis du ikke aksepterer avtalen, kan du ikke benytte programmet.



Version	8.0 (64bit)
Version date	22/05/2025
License type	Local license
License No.	1701
Licensee	NHO Elektro
Username	Admin

Febdok: Log on new user

Username: NHO Elektro

Password:

Ok Cancel

NHO Elektro

Figur 14 Logg på med bruker for første gang.



Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preceptorisk lov som åndsverkløven. Ingen øvrige

Figur 15 Du må akseptere sluttbrukeravtalen



Figur 16 Etter at avtalen er akseptert kan du bruke programmet.